

Неизвестный автор

**Боевой устав артиллерии
РККА. Часть 1**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 355/359
ББК 68
Н45

Н45 **Неизвестный автор**
Боевой устав артиллерии РККА. Часть 1 / Неизвестный автор – М.: Книга
по Требованию, 2021. – 112 с.

ISBN 978-5-458-53922-7

ISBN 978-5-458-53922-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

описаниям, фотоснимкам и путем опроса местных жителей.

При разведке в горах обязательно предварительное изучение местности на несколько переходов вперед.

Разведка артиллерии большой мощности (БМ), как правило, ведется на местности, уже освещенной разведкой дивизионной и корпусной артиллерии. Данные этой разведки должны в полной мере использоваться артиллерией БМ.

6. На войсковую наземную артиллерийскую разведку возлагается:

а) обнаружение противника (целей), наблюдение за его действиями и изучение его расположения;

б) разведка местности в районе расположения противника и своих войск;

в) наблюдение за положением и действиями своих войск (пехоты, конницы, танков);

г) разведка мест для расположения элементов боевого порядка артиллерии:

для батарей — наблюдательных пунктов (НП) (командирского, бокового и передового), огневой позиции (ОП) и места расположения средств тяги;

для дивизиона — командного пункта (командирского НП, узла связи, места штаба), вспомогательных НП и места расположения взвода боевого питания (ВБП);

д) разведка пути и мест для расположения на отдых.

7. Наблюдательным пунктом называется место, с которого производится разведка при помощи визуального наблюдения.

Наблюдательные пункты служат:

а) для разведки противника (ст. 6, п. а);

б) для визуальной разведки местности и наблюдения за подступами;

в) для изучения положения своих войск и для связи с ними;

г) для наблюдения за результатами стрельбы и для управления огнем.

8. Совокупность наземных НП батарей (дивизиона), связанных между собой телефонным кабелем (или иными средствами связи), образует систему наблюдения батарей (дивизиона).

Расположение и число НП в системе наблюдения зависят от условий боя, полноты и непрерывности наблюдения и удобства управления огнем; при этом необходимо избегать скученного расположения НП.

9. Место, выбранное для артиллерийского НП, должно обеспечивать:

а) хороший обзор впередилежащей местности в пределах, определяемых задачей;

б) укрытие от наблюдения противника с земли и с воздуха (применение к местности, удобство самоокапывания и маскировка);

в) удобство работы и размещения людей и приборов;

г) укрытие от огня противника (по возможности);

д) удобство связи с поддерживаемым подразделением (частью), что достигается расположением артиллерийских НП поблизости от НП пехоты.

Наблюдательные пункты должны иметь скрытые и удобные подступы.

При всякой возможности и особенно в условиях обороны следует располагать НП в недоступных или мало доступных для танков районах, прикрытых противотанковыми препятствиями или огневыми средствами ПТО.

10. В зависимости от выполняемых задач, НП делятся на командирские (основные) и вспомогательные; последние подразделяются на передовые, боковые и ближние.

Для обеспечения непрерывности наблюдения, кроме того, выбираются запасные НП.

Для введения противника в заблуждение устраиваются ложные НП.

11. Командирский наблюдательный пункт (КНП) батареи выбирается для разведки противника (целей), управления огнем батарей и наблюдения за действиями и расположением своих войск.

Командирский НП должен:

- а) иметь возможно лучший обзор по фронту и в глубину в пределах указанной полосы разведки;
- б) обеспечивать просмотр дополнительного сектора, если он батарее назначен;
- в) быть настолько удаленным от передовых частей пехоты, чтобы при частичных изменениях ее боевого порядка не терять устойчивости;
- г) своим расположением обеспечивать надежную связь с ОП батареи, с поддерживаемой пехотой и командиром дивизиона.

12. Командирский наблюдательный пункт командира дивизиона, помимо требований, предъявляемых к КНП батареи, должен:

- а) допускать расположение вблизи него штаба и узла связи (в укрытом месте и удалении не более 100—150 м);
- б) допускать расположение при нем КНП одной, так называемой подручной, батареи (обычно на расстоянии от 20 до 50 м);
- в) своим расположением обеспечивать удобство связи с КНП батарей и с пехотным командиром того подразделения, которому дивизион придан или которое он поддерживает;
- г) по возможности обеспечивать удобство организации сопряженного наблюдения.

13. Передовой наблюдательный пункт (ПНП) батареи (дивизиона) выбирается для разведки целей, невидимых с основного НП, для корректирования (ведения) огня по этим целям и для связи с пехотой.

Передовой НП должен:

- а) обеспечивать хорошую видимость района расположения противника в пределах, указанных задачей;
- б) давать возможно полный обзор подступов со стороны противника к нашей пехоте;
- в) своим расположением обеспечивать надежную связь с командиром батареи (дивизиона).

14. Боковой наблюдательный пункт (БНП) выбирается для:

- а) наблюдения в дополнительных секторах;
- б) разведки целей, плохо наблюдаемых и не наблюдаемых с командирского и передового пунктов, и корректирования (ведения) огня по этим целям;
- в) обслуживания пристрелки по измеренным отклонениям;
- г) наблюдения при ночной стрельбе;
- д) засечек целей.

Дивизион, как правило, должен иметь два боковых пункта для сопряженного наблюдения. Желательно, чтобы один из этих пунктов совмещался с КНП дивизиона или находился вблизи него. В крайнем случае роль одного БНП дивизиона может временно выполнять один из пунктов батарей.

Боковой НП должен:

- а) обеспечивать хорошую видимость участков местности, плохо или вовсе не наблюдаемых с командирского и передового НП;
- б) допускать удобную связь с командиром дивизиона (батареи).

Боковой НП, предназначенный для сопряженного наблюдения, кроме того, должен:

- а) иметь хорошую видимость участков местности, где предполагается засечка целей и ориентиров;
- б) находиться от КНП или второго бокового пункта в удалении, обеспечивающем необходимую точность засечки целей (разрывов).

С разрешения вышестоящего артиллерийского начальника боковые НП могут располагаться вне района наблюдательных пунктов подразделения.

15. Запасные наблюдательные пункты (ЗНП) выбираются (намечаются), а при наличии времени и оборудуются на случай оставления основного или вспомогательного НП, когда пребывание на нем будет невозможным.

Запасные НП выбираются одновременно с основными.

16. Ложные НП выбираются и оборудуются по указаниям начальника артиллерии дивизии, который устанавливает систему их.

По своим демаскирующим признакам ложный НП не должен резко отличаться от настоящего пункта.


17. Не следует располагать НП вблизи резко выделяющихся местных предметов, облегчающих противнику разведку НП.

Наблюдательный пункт, расположенный на возвышенности, при наблюдении со стороны противника ни в коем случае не должен проектироваться на фоне неба.

Наиболее удобным местом расположения НП на возвышенности является так называемый артиллерийский гребень (черт. 1), обеспечивающий наилучшие условия для обзора. Однако, при значительном удалении артиллерийского гребня от топографического или большой крутизне ската затрудняется скрытый подход к такому НП.

Наблюдательные пункты на опушке леса (кустарника и т. п.) обеспечивают полную скрытость подступа и расположения людей, но привлекают огонь противника (особенно на опушках резко очерченных рощ).

Занимать искусственные насыпи или строения следует только в том случае, если это дает значительные преимущества в отношении обзора. Строяния, служащие ориентирными точками карты (церкви, топографические вышки и т. п.), или резко выделяющиеся местные предметы можно использовать только для временного наблюдения.



Черт. 1. Расположение НП на топографическом и артиллерийском гребнях

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСКОВОЙ НАЗЕМНОЙ Артиллерийской разведки

18. Войсковая артиллерийская разведка ведется всеми артиллерийскими командирами.

В разведке им помогает личный состав взводов управлений и штабных батарей.

Решение отдельных задач войсковой разведки производится разъездами, которые высылаются по мере необходимости в соответствии с условиями обстановки.

Таковыми разъездами являются:


- 1) разъезды пути (ближние и дальние);
- 2) квартирьерские разъезды;
- 3) передовые разъезды;
- 4) командирские разъезды;
- 5) огневые разъезды.

19. Командир дивизиона является ответственным за организацию разведки в дивизионе. Он ставит адъютанту задачу по разведке и определяет необходимые средства для ее проведения.

В батарее ответственным за организацию разведки является командир батареи. На основе задачи, полученной от командира дивизиона, он ставит задачу командиру взвода управления и назначает необходимые средства.

Непосредственное руководство разведкой (планирование работ, постановка задач органам разведки, сбор и обработка сведений и пр.) в дивизионе и выше возлагается на адъютанта или на начальника штаба; в батарее — на командира взвода управления.

20. Личный состав, имущество связи и приборы распределяются по разъездам заблаговременно; при вызове разъездов для начала работы в их составе могут производиться только частичные изменения.



Черт. 2. Разъезды

Условные обозначения

-  *Командир батареи*
-  *Командир огневого взвода*
-  *Командир взвода управления*
-  *Командир отделения разведки*
-  *Командир вычислительного отделения*
-  *Командир орудия*
-  *Командир отделения связи*
-  *Вожатый средств тяги*
-  *Старший разведчик*
-  *Старший связист*
-  *Вычислитель*
-  *Разведчик*
-  *Связист*
-  *Ездовой*

Состав разъездов батареи конной тяги показан на черт. 2.

Начало работы разъездов батареи определяется командиром батареи; разъездов дивизиона — командиром дивизиона или адъютантом.

Разъезд, вызванный из колонны для работы, выдвигается вперед; начальник разъезда получает задачу по разведке, если она не была получена ранее, и следует с разъездом в указанном направлении.

Вычислители и связисты, входящие в состав вызванного разъезда, следуют пешком, а при необходимости быстрого движения — на двуколках.

При выделении разъездов горной (пешей) батареи связисты, вьюковожатые телефонных и оптических вьюков, а также вычислители следуют в указанном направлении пешком; оптические вьюки передаются разведчикам. Если на предстоящем пути не предвидится вьючного движения, то все пешие из состава разъезда могут быть посажены на свободных лошадей.

При вызове разъезда из колонны артиллерии БМ начальник разъезда со своим разъездом выдвигается вперед на машине.

ГЛАВА III

РАЗВЕДКА ПУТИ И ОХРАНЕНИЕ НА ПОХОДЕ

21. Задача разведки пути — обеспечить беспрепятственное движение артиллерийских частей и развертывание их в боевой порядок. Для выполнения этой задачи высылаются разъезды пути.

22. На разъезд пути возлагается:

а) оценка дороги в отношении проходимости ее для артиллерии и скрытности движения;