

А.А. Зайцов

Учебник тактики

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 355/359
ББК 68
А11

А11 **А.А. Зайцов**
Учебник тактики / А.А. Зайцов – М.: Книга по Требованию, 2014. – 410 с.

ISBN 978-5-458-78155-8

ISBN 978-5-458-78155-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Введеніе.

Тактика — теорія боевых дѣйствій. Поэтому она, во-первыхъ, подробно разбираетъ приемы наилучшаго примѣненія войскъ и матеріальной части въ бою. Во-вторыхъ, она изслѣдуетъ приемы, наилучшие обезпечивающіе своевремениый и цѣлесообразный вводъ войскъ въ бой. Поэтому предметомъ тактики является изслѣдованіе дѣйствій войскъ въ бою, ихъ расположеніе на мѣстѣ, походныя движенія и ихъ охраненіе.

Обычно подъ тактикой подразумѣвается изслѣдованіе дѣйствій отдѣльных родовъ войскъ и ихъ взаимодействіе въ предѣлахъ дивизіи. Изслѣдованіе боевых дѣйствій болѣе крупныхъ войсковыхъ соединеній — корпусовъ и армій — составляетъ предметъ оперативнаго искусства или высшей тактики.

Поэтому тактика распадается на тактику отдѣльных родовъ войскъ, изслѣдующую дѣйствія каждаго изъ нихъ въ отдѣльности, и общую, разбирающую ихъ совмѣстныя дѣйствія въ предѣлахъ дивизіи.

Наиболѣе рѣшительное дѣйствіе для достиженія поставленной цѣли — бой. Ишь боемъ достигается пораженіе и уничтоженіе противника. Наиболѣе рѣшительной формой боя является наступленіе, т. е. оно заставляетъ противника подчиниться волѣ наступающаго. Оборона примѣняется противъ превосходныхъ силъ противника лишь съ цѣлью выигрыша времени.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАКТИКА РОДОВЪ ВОЙСКЪ

І. Тактика пѣхоты.

ГЛАВА 1. — СВОЙСТВА ПѢХОТЫ И ЕЯ ВООРУЖЕНІЕ.

Пѣхота — основной родъ войскъ. Рѣшеніе въ бою достигается пѣхотой, всѣ остальные роды войскъ въ бою обезпечиваютъ ей возможность добиться рѣшенія и стремятся всѣми силами облегчить ей ея задачу. Лишь пѣхота способна вести бой на всякой мѣстности, во всякое время дня и года. Пѣхота дѣйствуетъ огнемъ и движеніемъ, завершая бой рукопашной схваткой. Она захватываетъ боевыя средства противника и можетъ удерживать захваченную ею мѣстность. Основой современныхъ дѣйствій пѣхоты является сочетаніе движенія, завершаемаго ударомъ, съ мощнымъ огнемъ всѣхъ огневыхъ ея средствъ.

На пѣхоту же ложится и главная тяжесть невзгодъ и лишеній во все время войны. Многочисленность пѣхоты, составляющей большую половину современныхъ армій, дѣлаетъ ее носительницей типичныхъ для даннаго народа моральныхъ достоинствъ и недостатковъ и свойствъ національнаго характера.

Трудность условій пѣхотнаго боя требуетъ особаго вниманія къ поддержанію ея духа. Это труднѣе, чѣмъ въ другихъ родахъ войскъ, и для этого необходимо оборудованіе пѣхоты всѣми средствами современной техники и самая дѣйствительная поддержка, способствующая выполненію ея задачъ остальныхъ родовъ войскъ. Неся на себѣ всю тяжесть современнаго боя, пѣхота въ нравѣ требовать отъ нихъ максимальной поддержки и содѣйствія.

Однако, основнымъ условіемъ успѣха пѣхоты въ бою является ея воспитаніе въ духѣ наступленія и порыва съ непремѣнной готовностью завершить бой рукопашной схваткой.

Главной причиной, влияющей на измѣненіе приѣмовъ пѣхотнаго

боя, является ея *вооруженіе*. Къ началу послѣдней войны (1914 г.) пѣхота всѣхъ воюющихъ армій была вооружена дальнѣбойной скорострѣльной малокалиберной винтовкой со штыкомъ. Кроме того, на каждый батальонъ придавалось по два станковыхъ (тяжелыхъ) пулемета. Сейчасъ вооруженіе пѣхоты много сложибѣе и, главное, взаимѣе индивидуальнаго (т. е. личнаго) вооруженія бойцовъ винтовками *центръ тяжести вооруженія пѣхоты перенесенъ на ея машинный олово* (пулеметы, минометы и пѣхотныя пушки). Кроме того, винтовка приспособляется для метанія ружейныхъ гранатъ, а для рукоашной схватки пѣхота получила ручную гранату.

Сейчасъ вооруженіе пѣхоты раздѣляется на *тяжелое* и *легкое*. Легкимъ называется оружіе, могущее переноситися однимъ бойцомъ, тяжелымъ — то, которое требуетъ для своего передвиженія нѣсколькихъ бойцовъ.

Въ нижеприводимой таблицѣ даны характерныя данныя образцовъ современнаго легкаго вооруженія пѣхоты.

Т а б л и ц а 1.

Легкое вооруженіе современной пѣхоты.

Образецъ	Вѣсъ въ кгр.	Предѣльная прицѣльная дальность въ метрахъ	Практическая боевая дальность въ метрахъ	Скорость стрѣльбы въ минуту
Ручной (легкій) пулеметь	7-14	1850	800	250-500
Винтовка	4,2	до 2000	400	10
Ружейная граната	0,5	до 400	150	4-6
Ручная граната	0,6	до 40	25	10
Автоматическій штыколетъ	0,9	100	25	40

Такимъ образомъ, всѣ виды *легкаго* вооруженія пѣхоты переносятся однимъ человѣкомъ и примѣняются на дистанціяхъ не свыше 1 километра. Обладавъ большою подвижностью вследствие малаго вѣса, легкое вооруженіе пѣхоты, конечно, не можетъ обладать большою мощностью, и съ этой цѣлью оно дополняется *тяжелымъ* оружіемъ.

Т а б л и ц а 2.

Тяжелое вооруженіе современной пѣхоты.

Образецъ	Вѣсъ въ кгр.	Предѣльная прицѣльная дальность	Практическая боевая дальность въ метрахъ	Скорость стрѣльбы въ минуту
Тяжелый (станковый) пулеметь	56-64	2300 (при стрѣльбѣ по угловому — до 4000)	1000-2000	500-600
Батальонная пѣхотная пушка (37 мм.)	108	до 2000	500-1000	до 20
Легкій минометь	275	1300-1900	1100-1500 (навѣсный огонь); 900 (настильный)	до 20
Полковая пѣхотная пушка (идеальная)	300	3000	2000	10-12

Тяжелое вооруженіе пѣхоты можно подраздѣлить на три главныхъ категорій: тяжелыхъ (станковыхъ) пулеметовъ, минометовъ и пѣхотныхъ орудій. *Тяжелый пулеметь* является сейчасъ основнымъ огневымъ средствомъ наземнаго и противовоздушнаго боя пѣхоты.

Минометы даютъ по преимуществу навѣсный огонь для пораженія укрытыхъ цѣлей противника (главнымъ образомъ, огневыхъ точекъ въ видѣ отдѣльныхъ пулеметовъ). *Пѣхотныя орудія* предназначаются для веденія мощнаго *настильнаго* огня преимущественно по танкамъ, броневымъ автомобилямъ и тѣмъ цѣлямъ, которыя не могутъ быть уничтожены настильнымъ огнемъ тяжелыхъ пулеметовъ.

Въ нѣкоторыхъ арміяхъ (Красная Армія) сейчасъ пѣхотныя орудія существуютъ двухъ родовъ — мелкокалиберная пушка (обычно 37 мм.), называемая батальонной артиллеріей, и пушка калибромъ въ 76 мм. («3-хъ дюймовая»), составляющая полковую артиллерію. Технически вопросъ о пѣхотной пушкѣ все еще окончательно не рѣшенъ. Идеаломъ является орудіе, данныя для котораго приведены въ таблицѣ 2-й въ профѣ «идеальная» пѣхотная пушка.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦІЯ СОВРЕМЕННОЙ ПѢХОТЫ.

Основной пѣхотной ячейкой является отдѣленіе въ составѣ 1 унтер-офицера и 5-15 бойцовъ. Въ Англіи, Германіи, Италіи и Красной Арміи отдѣленія существуютъ двухъ родовъ: стрѣлковыя и легко-пулеметныя. Во Франціи и въ арміяхъ организованныхъ по французскому образцу (например, въ Польшѣ, Румыніи, Чехословакии и т. д.) всѣ отдѣленія однородны и вооружены ручными пулеметами. Такимъ образомъ, въ арміяхъ перваго типа одни изъ отдѣленій являются лишь ударными (дѣйствіе движеніемъ), а другія лишь огневыми (дѣйствіе огнемъ). Въ арміи французской всѣ отдѣленія одновременно и огневые и ударныя.

Нужно, однако, считать, что организація перваго типа болѣе отвѣчаетъ условіямъ современнаго боя. Дѣйствительно, современная пѣхота и такъ уже перегружена. Пѣхотинецъ несетъ на себѣ не менѣе 26 кгр. Между тѣмъ изъ опыта опредѣлено, что подвижность бойца рѣзко понижается при несеніи груза болышого трети его вѣса. Считая средний вѣсъ нормальнаго человѣка въ возрастѣ 20-30 лѣтъ въ 64 кгр. (4 пуда), наибольшая, не стѣсняющая его подвижности, нагрузка не должна бы поэтому была превышать 21 кгр. Значитъ современный стрѣлокъ уже перегруженъ примѣрно на 25% болѣе допустимаго. Еще хуже, однако, дѣло обстоитъ съ бойцами, обслуживающими легкіе (ручные) пулеметы (т. е. бойцы, несущіе пулеметъ и подпорошки патронажъ). Ихъ нагрузка еще болѣе, примѣрно, на 4 кгр. Такимъ образомъ, пулеметчики несутъ нагрузку не въ треть, а въ половину своего вѣса. Ясно, что это рѣзко отражается на ихъ подвижности. Желая сохранить наибольшую подвижность, хотя бы части пѣхоты, и пришли къ дѣленію пѣхотныхъ отдѣленій на стрѣлковыя (менѣе нагруженные) и легко-пулеметныя (болѣе нагруженные). Отъ первыхъ требуется способность къ быстрому передвиженію и нанесенію удара, отъ вторыхъ — обслуживаніе этого движенія огнемъ.

Въ стрѣлковыхъ отдѣленіяхъ бойцы вооружены пистолетами и ручными гранатами, а одинъ или два изъ нихъ еще и надѣвающимися на винтовку приспособленіями для метанія ружейныхъ гранатъ. Въ отдѣленіяхъ легкопулеметныхъ всѣ бойцы, сверхъ пулемета, вооружены еще частью карабинами, а частью автоматическими пистолетами.

Слѣдующимъ подраздѣленіемъ пѣхоты является *взводъ*, состоящій изъ нѣсколькихъ отдѣленій. Обычно онъ состоитъ изъ 2 легко-пулеметныхъ отдѣленій и 3 стрѣловыхъ. Общій составъ взвода, такимъ образомъ, 2 легкихъ пулемета и 15 бойцовъ*). Взводами ко-

*) Въ моей книгѣ «Мысли о будущемъ устройствѣ Россійской вооруженной силы» къ каждому пулеметному отдѣленію придавалось 2 ружья.

мандуютъ офицеры, и при командирѣ взвода состоитъ его помощникъ (сверхсрочный унтер-офицеръ) и нѣсколько связныхъ (т. е. люди для посылокъ и связи, при посредствѣ которыхъ к-ръ взвода управляетъ своимъ взводомъ).

Въ или 1 взвода одинаковаго состава составляютъ стрѣлковую роту. Ротой командуетъ к-ръ роты, а при немъ состоитъ взводъ управления въ составѣ фельдфебеля, кантеноармуса, ротнаго фельдшера, писаря, связныхъ, носильщиковъ (для переноски раненыхъ), хозяйственныхъ и обозныхъ чиновъ. Всего въ ротѣ обычно 6 легкихъ пулеметовъ и около 150 бойцовъ, а со взводомъ управления до 180. Въ предѣлахъ роты, такимъ образомъ, *все вооруженіе только легкое*.

Слѣдующей инстанціей является батальонъ въ составѣ *трехъ стрѣлковыхъ и одной пулеметной* роты. Пулеметная рота дѣлится на 3 или 4 взвода, по 2-4 тяжелыхъ пулемета въ каждомъ. Всего, такимъ образомъ, въ пулеметной ротѣ обычно, въ среднемъ, 12 тяжелыхъ пулеметовъ. Не менѣе половины общаго ихъ числа должно быть приспособлено для стрѣльбы по снижающимся самолетамъ. При к-рѣ батальона состоитъ взводъ управления и команда связи.

Наконецъ, высшимъ пѣхотнымъ соединеніемъ является пѣхотный (стрѣлковый) полкъ, въ составѣ 3 батальоновъ, описаннаго выше состава, минометной роты, полковой батареи, командъ конныхъ развѣдчиковъ и связи и полкового обоза. Всего въ современномъ пѣхотномъ полку отъ 90 до 150 пулеметовъ. Первая цифра относится къ германскому и стрѣлковому полку Красной Арміи, вторая къ французскому полку. Изъ этого общаго числа, примѣрно, 30-40% падаетъ на долю тяжелыхъ пулеметовъ.

Минометная рота обычно состоитъ изъ 6 минометовъ, а полковая батарея изъ 6 орудій. Въ командѣ конныхъ развѣдчиковъ — около 40 всадниковъ.

Рота связи располагаетъ слѣдующими техническими средствами связи:

Телефонъ (не менѣе 100 км. кабеля)

Нѣсколько легкихъ радіостанцій

Аппараты для оптической сигнализациіи

Земляной телеграфъ

Почтовые голуби и собаки

Мотоциклеты

Самокатчики.

пулемета, что составляло 4 ружья-пулемета на взводъ. Въ настоящее время, въ виду усовершенствованія легкаго пулемета, каждое пулеметное отдѣленіе можетъ быть вооружено всего однимъ легкимъ пулеметомъ; это приводитъ къ новой нормѣ, а именно, къ двумъ пулеметамъ на взводъ. Н. Г.

Въ составъ полкового обоза входятъ: полковой лазаретъ, боевой обозъ съ огнестрѣльными припасами и шапцевымъ инструментомъ и обозъ хозяйственный съ продовольствіемъ, фуражемъ и вещевымъ имуществомъ.

ГЛАВА 3. — СТРОИ И ПОРЯДКИ ПЪХОТЫ.


Основным строем современной пехоты является колонна.

Каждое отделение строится въ колонну по одному, въ затылок своему к-ру. Если всѣ отделения во взводѣ стоятъ другъ-другу въ затылок, получается взводная колонна по одному. Если по два отделения поставлены рядомъ (каждое всегда въ колоннѣ по одному и въ затылокъ другъ-другу) получается колонна по два (черт. 1).


Наконецъ, если отдѣленія стоятъ не въ затылокъ другъ-другу, а рядомъ — получается взводная колонна по четыре (черт. 2)*).

Колонны применяются для сбора и движения. Наиболее удобной колонной для движения является колонна по два, т. к. тогда пфхота может идти по обочинамъ дороги, оставляя середину дороги свободной (важно для укрытия отъ воздушнаго наблюденія). Если нужно уменьшить глубину построения — применяется колонна по четыре.

Черт. 1.



Черт. 2.



К о л о н н а в з в о д а п о К о л о н н а в з в о д а п о
 д в а , ч е т ы р е


Примѣчаніе: 1 и 2 нулевыя отдѣленія.

3, 4 и 5 — стрѣлковыя.

Кромѣ основнаго строя современной пѣхоты — колоннъ, въ мирной обстановкѣ для смотровъ, удобства новѣрки и т. д., примѣняется

*) Т. к. легко - пулеметное отделение вдвое меньше по числу бойцов, чем стрелковое, два пулеметных отделения, в глубину равняются одному стрелковому и потому при пяти отделениях во взводе, в колоннѣ по два, рядом стоять (въ затылок друг-другу), два пулеметных и одно стрелковое отделение и два стрѣлковых. Въ колоннѣ же по четыре — рядом стоять два пулеметных (взатылок друг-другу) и рядомъ съ ними три стрѣлковых отделения.


и двухшереножный строй (черт. 3), являющийся, собственно говоря, лишь повернутой к стороне фланга колонной по два*).



Д в у х ш е р е н о ж н ы й
с т р о й в з в о д а.

Въ боевой обстановкѣ пѣхота дѣйствуетъ въ порядкахъ. Порядкомъ, въ отличие отъ строя, является размѣщеніе отдѣльных бойцовъ и войсковыхъ соединений въ зависимости отъ обстановки, и оно опредѣляется каждый разъ особыми командами или приказапіями. Если не указаны интервалы и дистанціи, то въ отдѣленіи, между отдѣльными стрѣлками, они берутся въ 3-4 шага.


Наиболѣе типичными порядками являются «з м ѣ й ж а» и «б о е в о й». Образцы нѣсколькихъ боевыхъ порядковъ приведены на черт. 4 (стрѣлковаго отдѣленія) и черт. 5 и 6 (стрѣлковаго взвода).



П е р е х о д ъ о т д ѣ л е н і я
и з ъ « з м ѣ й ж и » в ъ
« б о е в о й п о р я д о к ѣ ».


*) Подробности о пѣхотныхъ строяхъ, перестроеніяхъ и т. д., изложены въ «Учебникъ для Унтеръ-Офицера пѣхоты», подъ редакціей проф. полк. Зайцова, изд. РОВС, 1931 г. Парижъ.

Черт. 5.



Расчлененный поряд-
докъ стрѣлковаго
взвода (отдѣленія
въ «змѣйкахъ»).


Черт. 6.



Расчлененный поряд-
докъ стрѣлковаго
взвода (отдѣленія
въ «змѣйкахъ»).

Рота обычно строится въ линію взводныхъ колоннъ (взводы въ колоннахъ по четыре рядомъ на интервалахъ въ 3 шага). На походѣ — въ колонну по два или по четыре (взводъ за взводомъ, каждый въ колоннѣ по четыре, на дистанціи въ 3 шага). Примеромъ расчлененнаго порядка роты является порядокъ, приведенный на черт. 7.

Черт. 7.



Расчлененный поряд-
докъ роты.